

WELCOME.EXE



SOFTETHER VPN CLIENT

軟乙虛擬私人網路用戶端

以 VPN Gate 為實作

下載、安裝、配置與連線管理攻略



筑波大学
University of Tsukuba




第一步：前往官方下載頁面

1. 使用瀏覽器進入 vpngate.net 官方下載網頁。
2. 在頁面中尋找並點擊「**Download SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin**」的下載連結。

(推薦下載包含插件的版本，省去手動配置麻煩)



第二步：解壓縮檔案（工具建議）




1. 對下載完成的 ZIP 壓縮檔點擊滑鼠右鍵。
2. 若有安裝第三方軟體（如 **7-Zip** 或 **WinRAR**），建議選擇該軟體解壓，效率較高。
3. 若無程式，選擇 Windows 自帶的「**全部解壓縮**」亦可完成解壓。

第三步：執行程式與 UAC 授權

1. 進入解壓後的資料夾，找到
vpngate-client-v版本-rtm-日期.exe
並點擊兩次或右鍵執行。

2. 當 Windows 彈出 **UAC (使用者帳戶控制)**
權限詢問視窗時，請點擊「是」允許變更。



第四步：選擇安裝組件



1. 在安裝精靈的列表清單中，選取「**SoftEther VPN Client**」選項。
2. 點擊「下一步」按鈕進入後續條款同意階段。



第五步：許可協議與重要資訊

這部分共有兩個確認頁面：首先勾選「**最終使用者許可協議**」後點擊下一步；接著在「**重要資訊**」說明頁面再次點擊下一步。



第六步：路徑與 P2P 依賴

1. 確認安裝路徑，**強烈建議不要變更預設目錄** 以防執行錯誤。
2. 關鍵動作：詢問是否安裝「VPN Gate P2P Relay Function plug-in」時，請**務必按「是」**，否則無法下一步。



第七步：優質伺服器挑選標準

- **Ping (延遲)**：優先選擇 **50ms 以下**，推薦日本或韓國。
 - **Uptime (運行)**：選擇連續運行 **1 天以上** 的「老牌」伺服器。
 - **Sessions (會話)**：選擇 **10 到 50** 之間，兼顧速度與穩定。
 - **Total Data (傳輸)**：累積傳輸量越高，代表該環境越可靠。
-  **重要：不要選擇運行時間 0 分鐘、0 會話、無延遲顯示伺服器。**

SoftEther VPN 客戶端的 VPN Gate 学术试验项目插件

VPN Gate 公共 VPN 中继服务器 日本筑波大学的一个学术项目 

通过使用 VPN 连接经由全世界志愿者提供的公共 VPN 服务器获得自由访问互联网。绕过您的本地故障防火墙的数据包拦截，并安全地隐藏你的 IP 地址。

VPN Gate 学术
官方网站

刷新列表(R)

在这个地球上的 200 公共 VPN 中继服务器！(更新于 2026-01-29 12:21:31)

	IP 地址 (主机名)	国家/地区	运行时间	VPN 会话	线路速度	Ping (Google, SE)
xpengw....	210.100.238.121	Korea Republic of	13 小时	2 会话	61.0 Mbps	-, -
xpengw....	220.127.54.36	Korea Republic of	13 小时	1 会话	64.5 Mbps	-, -
xpengw....	219.104.84.18 (fpdb6...	Japan	17 天	42 会话	334.3 Mbps	1, 1
xpengw....	103.240.147.189	United States	0 分钟	0 会话	13.3 Mbps	1, 1
xpengw....	59.138.139.69 (KD059...	Japan	89 天	75 会话	146.9 Mbps	2, 2
xpengw....	180.146.146.105	Japan	2 天	25 会话	274.8 Mbps	2, 2
xpengw....	1.21.119.93	Japan	9 小时	6 会话	914.8 Mbps	2, 2
xpengw....	131.147.161.65	Japan	0 分钟	10 会话	653.6 Mbps	2, 2
xpengw....	111.97.191.114 (KD11...	Japan	35 天	81 会话	489.3 Mbps	3, 3
vw.net	223.122.85.25	Hong Kong	13 小时	8 会话	71.3 Mbps	3, 3
xpengw....	180.0.195.124	Japan	0 分钟	5 会话	94.6 Mbps	3, 3
net	219.63.13.25	Japan	12 天	77 会话	1449.3 Mbps	4, 4
xpengw....	126.38.27.138 (softba...	Japan	8 天	85 会话	507.9 Mbps	4, 4
xpengw....	220.57.96.201	Japan	3 天	45 会话	580.0 Mbps	4, 4
xpengw....	122.133.159.219	Japan	2 天	5 会话	96.4 Mbps	4, 4
xpengw....	113.147.90.71	Japan	2 天	16 会话	97.5 Mbps	4, 4

带有更快线路速度值 (Mbps) 和较小 Ping 结果的 VPN 服务器让你更加舒适。如果你使用国外的 VPN 服务器，您可以浏览从您所在国家无法访问的网站。


代理设置(P)

连接到 VPN 服务器(C)


Implemented as a plug-in for SoftEther VPN. (c) VPN Gate Project at University of Tsukuba, Japan.

第八步：連線警告與協議選擇

1. 選定後點連線，若出現「禁止國家使用」警告請按「同意」。
2. 通訊協議請務必選取「使用 TCP 協議 (Ethernet over HTTPS VPN) (推薦)」。



第九步：中斷連線與更換提醒



1. 在主畫面點擊右鍵選擇「斷開」可結束加密連線。
2. **重要：**請避免在短時間內頻繁頻繁切換伺服器。使用完畢也請手動中斷連線。

THANK_YOU.EXE



SOFTETHER VPN CLIENT

配置完畢，祝您使用愉快

再會！



筑波大学
University of Tsukuba

